
Poznámky k vydání openSUSE 12.3

Version: 12.3.11 (2013-08-22)

Copyright © 2011, 2012, 2013 Jan Papež (honyczek@centrum.cz)

Copyright © 2013 Novell, Inc.

Tento text můžete kopírovat, distribuovat a/nebo m#nit podle GNU Free Documentation License, verze 1.2 nebo nov#jší, vydané Free Software Foundation. Není povoleno m#nit sekce a p#idávat text. Kopii licence najdete v souboru fd1.txt.

1. R#zné	2
2. Instalace	2
2.1. Pro detailní informace k instalaci	2
2.2. Žádná sí# po instalaci	2
2.3. The Proprietary NVIDIA Driver Requires Users to Have Access to /dev/nvidia* Devi- ces	2
2.4. Non-existent Floppy Drive Enabled in BIOS Causes Hang	2
3. Obecné	2
3.1. Dokumentace openSUSE	2
3.2. UEFI—Unified Extensible Firmware Interface	3
3.3. V režimu Secure Boot není v YaSTu jako výchozí zapnutá volba Povolit Secure Boot.	3
3.4. Špatný zavad## p#i instalaci z Živého média v prostředí UEFI	3
3.5. Médium openSUSE 12.3 nemusí startovat v budoucích hardwarech s povolenou volbou Secure Boot	3
3.6. Šifrované LVM v režimu UEFI vyžaduje oddíl /boot	4
4. Aktualizace systému	4
4.1. Sysvinit Support No Longer Available	4
4.2. systemd: Aktivace NetworkManageru pomocí aliasového odkazu network.service	4
4.3. Odstran#na prom#nná SYSLOG_DAEMON	5
5. Technické	5
5.1. Inicializace grafiky s KMS (Kernel Mode Setting)	5
5.2. systemd: #išt#ní adresá## (/tmp a /var/tmp)	6
5.3. systemd: Persistent Journal across Reboots	6
5.4. pwduutils Replaced by shadow	6
5.5. Konfigurace Postfixu	6
5.6. GTK+ Applications Output a Fontconfig Warning	6
5.7. GNOME: Obejití nastavení Shift nebo Ctrl+Shift v klávesových zkratkách pro Výb#r zdroje vstupu	7
5.8. SSH Installation Blocked by SuSEFirewall Service	7

Pokud aktualizujete openSUSE ze starší verze vydání, můžete si poznámky k vydání zobrazit zde: http://en.opensuse.org/openSUSE:Release_Notes

Tyto poznámky jsou d#leny do následujících okruh#:

- 1 – „R#zné“: Tyto záznamy jsou automaticky vkládány z openFATE, systému správy požadavk# a funkcí (<http://features.opensuse.org>).

není k dispozici

- 2 – „Instalace“: Toto si p#e#t#te, pokud chcete systém nainstalovat "na #isto".
- 3 – „Obecné“: Informace ur#ené pro všechny uživatele.

- 4 – „Aktualizace systému“: Problémy spojené s procesem aktualizace pokud přecházíte z dřívějších verzí na tuto verzi openSUSE.
- 5 – „Technické“: Sekce pro pokročilejší uživatele vnovaná technickým změnám a rozšířením.

1. Různé

není k dispozici

2. Instalace

2.1. Pro detailní informace k instalaci

Pro detailní informace k instalaci vizte 3.1 – „Dokumentace openSUSE“.

2.2. Žádná síť po instalaci

Přímě po instalaci není NetworkManager startován automaticky, takže nemohou být povoleny žádné sítě (WiFi). Pro nápravu stačí stroj jedenkrát ručně restartovat.

2.3. The Proprietary NVIDIA Driver Requires Users to Have Access to /dev/nvidia* Devices

Výchozí a noví uživatelé již nejsou nadále automaticky přidáváni do skupiny video. Ale proprietární ovladač NVIDIA vyžaduje, aby uživatelé měli přístup k zařízením /dev/nvidia*.

Symptoms: OpenGL applications report that they cannot operate on /dev/nvidiactl. Or GNOME only showing a blank screen with a mouse pointer.

Protože ovladač NVIDIA nepoužívá běžné metody jádra, které umožňují nainstalovat přístupová práva ACL k uzlům zařízení, uživatelé musí být ručně přidáváni do skupiny video; jako root vyvolejte příkaz (proměnnou \$USER nahraďte skutečným uživatelským jménem):

```
usermod -a -G video $USER
```

2.4. Non-existent Floppy Drive Enabled in BIOS Causes Hang

If a floppy drive support is enabled in the BIOS, but does not actually exist in the machine, it can cause hangs during the installation while YaST is searching for partitions.

To avoid this issue, disable floppy drive support in the BIOS.

3. Obecné

3.1. Dokumentace openSUSE

- V *Po spuštění (Start-Up)* naleznete instalační instrukce krok za krokem a úvod do pracovního prostředí KDE či Gnome. Taktéž se zde nachází úvod k balíku LibreOffice a základní administrační témata jako například nasazení a správa softwaru. Nechybí ani úvod do shellu Bash.

- *Odkaz* zahrnuje administraci, detailní nastavení systému a také vysvětluje, jak nastavit různé síťové služby.
- *Bezpečnostní příručka* přináší základní koncepty zabezpečení systému, pokrývající místní i síťový pohled na bezpečnost.
- *Příručka systémové analýzy a úprav* pomáhá s hledáním problému, jeho řešením a optimalizací.
- *Virtualizace s KVM* nabízí úvod k nastavení a správě KVM virtualizace, libvirt a nástroj QEMU.

Dokumentaci naleznete v `/usr/share/doc/manual/opensuse-manuals_$(LANG)` a to po nainstalování balíčku `opensuse-manuals_$(LANG)`, nebo ještě online na adrese <http://doc.opensuse.org>.

3.2. UEFI—Unified Extensible Firmware Interface

Dříve než nainstalujete openSUSE na váš systém, který je zaváděn pomocí UEFI, doporučujeme zkontrolovat, zda nejsou u výrobce hardwaru k dispozici doporučené aktualizace firmwaru. Pokud jsou k dispozici, nainstalujte je. Předinstalovaný systém Windows 8 je známkou toho, že váš systém UEFI používá.

Pozadí: Některý firmware UEFI obsahuje chyby, které způsobují znefunknění, pokud je zapsáno do uloženého prostoru UEFI příliš mnoho dat. Nikdo ve skutečnosti neví, kolik je to "příliš mnoho". openSUSE snižuje riziko tím, že nezapisuje více než pouhé minimum potřebné pro zavedení OS. To minimum znamená sdílení firmwaru UEFI, kde se nachází zavádění openSUSE. Upstreamové funkce jádra Linuxu, které používají úložný prostor UEFI pro ukládání informací o zavádění systému a jeho pádu (`store`) jsou ve výchozím stavu zakázané. Přesto však je doporučeno nainstalovat veškeré aktualizace firmwaru, které výrobce doporučuje.

3.3. V režimu Secure Boot není v YaSTu jako výchozí zapnuta volba Povolit Secure Boot.

Toto ovlivňuje pouze stroje, které mají UEFI s povolenou volbou Secure Boot.

YaST nedetekuje, zda má stroj povolenou volbu Secure Boot, a proto jako výchozí instaluje nepodepsaný zavádění. Jenže nepodepsaný zavádění nebude přijat firmwarem stroje. Aby byl nainstalován podepsaný zavádění, je nutné ručně zatrhnout volbu "Povolit Secure Boot".

3.4. Špatný zavádění při instalaci z Živého média v prostředí UEFI

Toto ovlivňuje pouze stroje, které mají režim UEFI.

Pokud použijete instalátor z živého média, YaST nedetekuje režim UEFI, a proto nainstaluje zastaralý zavádění. Toto způsobí, že systém nebude možné spustit. Zavádění je proto nutné ručně přepnout z `grub2` na `grub2-efi`.

3.5. Médium openSUSE 12.3 nemusí startovat v budoucích hardwarech s povolenou volbou Secure Boot

Toto ovlivňuje pouze stroje, které mají režim UEFI.

Naše dvojitě podepsaná záplata na médiu openSUSE 12.3 může být v budoucích firmwarech zamítnuta.

Pokud médium openSUSE 12.3 nespustí v budoucích hardwarech s povolenou technologií Secure Boot, doasně zakažte Secure Boot, nainstalujte openSUSE a aplikujte všechny online aktualizace, abyste záplatu zaktualizovali.

Po nainstalování všech aktualizací můžete Secure Boot opět povolit.

3.6. Šifrované LVM v režimu UEFI vyžaduje oddíl /boot

Toto ovlivňuje pouze stroje, které mají režim UEFI.

V návrhu rozdělení disku, když zatrhnete volbu pro použití LVM (je vyžadována pro plné šifrování disku), YaST nevytvoří zvláštní oddíl /boot. To znamená, že jádro a initrd skončí na (potenciálně šifrovaném) kontejneru LVM, který není dostupný pro zavadeš. Pro získání plného šifrování disku za použití UEFI musíte provést rozdělení disku ručně.

4. Aktualizace systému

4.1. Sysvinit Support No Longer Available

sysvinit is no longer supported in this release. It has been deprecated since the last two releases.

4.2. systemd: Aktivace NetworkManageru pomocí aliasového odkazu network.service

Ve výchozím stavu používáte pro aktivaci NetworkManageru dialog Síťové nastavení YaST (**yast2 network**). Pokud chcete aktivovat NetworkManager, postupujte následovně.

Proměnná sysconfigu pro aktivaci NetworkManageru NETWORKMANAGER v souboru /etc/sysconfig/network/config byla nahrazena aliasovým odkazem systemd nazvaným network.service, který bude vytvořen pomocí příkazu

```
systemctl enable NetworkManager.service
```

Tím je vytvořen aliasový odkaz network.service, který ukazuje na NetworkManager.service a ten deaktivuje skript /etc/init.d/network. Příkaz

```
systemctl -p Id show network.service
```

umožňuje se dotázat na aktuálně vybranou síťovou službu.

K povolení NetworkManager použijte:

- Nejprve zastavení běžící služby:

```
systemctl is-active network.service && \  
systemctl stop network.service
```

- Povolte službu NetworkManager:

```
systemctl --force enable NetworkManager.service
```

- Spus#te službu NetworkManager (pomocí aliasového odkazu):

```
systemctl start network.service
```

Pro zakázání NetworkManageru použijte:

- Zastavení běžící služby:

```
systemctl is-active network.service && \  
systemctl stop network.service
```

- Zakažte službu NetworkManager:

```
systemctl disable NetworkManager.service
```

- Spus#te službu **/etc/init.d/network** service:

```
systemctl start network.service
```

Pro zjištění aktuální vybrané služby použijte:

```
systemctl -p Id show network.service
```

To vrátí "Id=NetworkManager.service" pokud je povolena služba NetworkManager, jinak "Id=network.service" a **/etc/init.d/network** jedná jako síšová služba.

4.3. Odstran#na prom#nná SYSLOG_DAEMON

Byla odstran#na prom#nná SYSLOG_DAEMON. Dříve byla používána k výb#ru démona syslogu. Po#ínaje openSUSE 12.3 m#že být v systému nainstalována pouze jedna implementace syslogu a její použití bude vybráno automaticky.

Pro více podrobností navštivte manuálovou stránku `syslog(8)`.

5. Technické

5.1. Inicializace grafiky s KMS (Kernel Mode Setting)

V openSUSE 11.3 jsme přešli na KMS (Kernel Mode Setting) u grafických karet Intel, ATI a NVIDIA, což je nyní výchozí. Pokud narazíte na problémy s podporou ovlada#e KMS (intel, radeon, nouveau), vypn#te KMS přidáním `nomodeset` do příkazové řádky pro startování jádra. Abyste to v Grubu 2 (výchozí zavada##) nastavili natrvalo, přidejte tuto volbu jako root v textovém souboru `/etc/default/grub` na řádek `GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT`, což jsou výchozí volby jádra, a poté spus#te terminálový příkaz

```
sudo /usr/sbin/grub2-mkconfig --output=/boot/grub2/grub.cfg
```

aby byly tyto změny uplat#ny. Pro zastaralý Grub přidejte jako root tuto volbu do příkazové řádky jádra v souboru `/boot/grub/menu.lst`. Tato volba zajiš#uje, že odpovídající jaderný modul (intel, radeon, nouveau) je v `initrd` na#ten s volbou `modeset=0`, tzn. KMS je vypnuto.

Ve vzácných případech je na#tání modulu DRM z `initrd` obecným problémem nesouvisejícím s KMS, je dokonce možné v `initrd` úpln# vypnout podporu modulu DRM. Abyste tak u#inili, nastavte pomocí

YaSTu proměnnou `sysconfig NO_KMS_IN_INITRD` na hodnotu `yes`, což poté způsobí znovuvytvoření `initrd`. Pak restartujte počítač.

Na grafikách Intel bez KMS se Xserver vrací zpět k ovladači `fbdev` (ovladač `intel` podporuje pouze KMS). Alternativně pro starší Intelovské GPU je k dispozici ovladač "intellegacy" (balíček `xorg-x11-driver-video-intel-legacy`), který stále podporuje UMS (User Mode Setting = uživatelský mód nastavení). K jeho použití upravte `/etc/X11/xorg.conf.d/50-device.conf` a změňte záznam "driver" na `intellegacy`.

Na grafikách ATI se současnými GPU se vrací k `radeonhd`. U grafických karet NVIDIA bez KMS je použit ovladač `nv` (ovladač `nouveau` podporuje pouze KMS). Nutno poznamenat, že novější grafické karty ATI a NVIDIA se vrací k `fbdev`, pokud uvedete jako spouštěcí parametr jádra `nomodeset`.

5.2. systemd: #išť#ní adresá## (/tmp a /var/tmp)

Ve výchozím stavu `systemd` #istí do#asné adresá#e denn#, jak je to nastaveno v `/usr/lib/tmpfiles.d/tmp.conf`. Uživatelé tuto volbu mohou změnit zkopírováním souboru `/usr/lib/tmpfiles.d/tmp.conf` do `/etc/tmpfiles.d/tmp.conf` a úpravou tohoto zkopírovaného souboru. Tím je potlačeno výchozí nastavení v souboru `/usr/lib/tmpfiles.d/tmp.conf`.

Poznámka: `systemd` nechtí zastaralé proměnné `sysconfigu` v `/etc/sysconfig/cron` jako je `TMP_DIRS_TO_CLEAR`.

5.3. systemd: Persistent Journal across Reboots

On openSUSE 12.3, the `systemd` journal is not persistent across reboots. If you want to enable journal persistence, either create the `/var/log/journal` directory (as root) or install the `systemd-logger` package. Installing `systemd-logger` package will signal a conflict with other `syslog` implementations, and thus ensuring that the system uses only the `systemd` journal, if installed.

If your system has been upgraded from openSUSE 12.2 (where `/var/log/journal` was created by default) and if you want to disable journal persistence, just remove the `/var/log/journal` directory.

5.4. pwutils Replaced by shadow

The `pwutils` package was replaced by the `shadow` package. The `shadow` package is mostly a drop-in replacement, but some commandline options have been removed or changed. See `/usr/share/doc/packages/shadow/README.changes-pwutils` for a list of all the changes.

5.5. Konfigurace Postfixu

`SuSEconfig.postfix` byl přejmenován na `/usr/sbin/config.postfix`. Pokud nastavíte volby `sysconfigu` v souboru `/etc/sysconfig/postfix` nebo `/etc/sysconfig/mail`, musíte ručně jako root spustit `/usr/sbin/config.postfix`.

5.6. GTK+ Applications Output a Fontconfig Warning

Because the location of the `fontconfig` files was changed, Emacs and other applications linked against GTK+ output warning messages when started.

Move the files to the new location:

```
mkdir -p ~/.config/fontconfig
```

```
mv ~/.fonts.conf ~/.config/fontconfig/fonts.conf
```

5.7. GNOME: Obejití nastavení Shift nebo Ctrl+Shift v klávesových zkratkách pro Výběr zdroje vstupu

V Gnome 3.6 pro nastavení klávesy Shift nebo Ctrl+Shift pro výběr zdroje vstupu použijte následující obejití:

1. Nainstalujte gnome-tweak-tool.
2. Spusťte gnome-tweak-tool ('Nastavení' > 'Zobrazit aplikace' > 'Příslušenství' > 'Výběrovací nástroj').
3. V levém menu zvolte 'Psaní' a v pravé části okna změňte nastavení.

Tato věc je zrovna vedena jako chybové hlášení upstreamu https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=689839.

5.8. SSH Installation Blocked by SuSEFirewall Service

During the second stage of an SSH installation YaST freezes. It is blocked by the SuSEFirewall service because the `SYSTEMCTL_OPTIONS` environment variable is not set properly.

Workaround: When logged in for the second time to start the second stage of the SSH installation, call `yast.ssh` with the `--ignore-dependencies` as follows:

```
SYSTEMCTL_OPTIONS=--ignore-dependencies yast.ssh
```